


Qu Card & Qu Pen 安裝補充說明：

本補充說明為安裝在非預設的磁碟機的操作步驟。

由於 Windows 作業系統運作的關係，在安裝作業系統的磁碟機（幾乎在 C 磁碟）需保留至少 4GB 的磁碟空間。由於教學光碟的資料頗占硬碟空間，建議要安裝在 C 磁碟機時，其剩餘空間至少要在 10GB 以上較適合。




安裝 Qu System：


將 Qu System 光碟放入光碟機，如會自動播放時，會出現右圖的畫面，如不會自動播放，請自 Qu System 光碟中執行 QpenInstall.exe。請按“for Qu Card&有線 Qu Pen”鈕。




等出現右圖畫面時，請按 [Next] 鈕。




請勾選 [I agree with above terms and conditions] ，並按 [Next] 鈕。




如採取預設安裝者，請直接按 [Next] 鈕。
欲安裝到其他磁碟機時，請按 [Brower] 鈕。




當出現 [Select Destination Directory] 時，請將 [C:\Program Files..] 改成 [D:\Program Files..] 再按 [OK] 鈕。




請確認磁碟機代號已經修改，無誤，請按 [Next] 鈕。




請按 [Next] 鈕。



請按 [Next] 鈕。



務必確定選用中文(繁體)語系，此為預設值不用改，按 [確定] 鈕。



出現要安裝 Vista Codec Package 畫面，請按〔下一步〕鈕。




如果 Vista Codec Package 安裝失敗時，請重新安裝即可。


點選〔我接受該授權合約中的條款〕，並按〔下一步〕鈕。



Vista Codec Package 亦可安裝在其他的磁碟機中，如要裝在其他磁碟機，請點選〔自訂〕，再按〔下一步〕鈕。



按〔變更〕鈕，更改 Vista Codec Package 的安裝磁碟機與目錄。



將資料夾名稱由

[C:\Program Files..]


改成

[D:\Program Files..]

再按 [確定] 鈕。



確認已修改磁碟代號，並
按 [下一步] 鈕。




點選 [安裝] 鈕。



Vista Codec Package 安
裝完成，按 [完成] 鈕。




Qu System 安裝完成，請按 [Finish] 鈕。




按 [OK] 鈕，離開。




在自訂安裝目錄時，安裝程式不會將 Qu System 光碟內的 apenkbd 組態設定檔複製到自訂安裝的目錄，故要手動處理。
首先開啟 [我的電腦] → 點選光碟機，按右鍵開啟 [Qu System]。



找到光碟中 apenkbd.ini 的組態設定值，按右鍵，選擇 [複製]。



開啟 [我的電腦] →
[D_DISK] →
[Program Files] →
[ApenkbdAp4] →
[ApenkbdAp4_v1] →
按右鍵，選擇 [貼上] 。



確認取代舊檔，
請按 [是] 。





因為變更了安裝目錄，所
以要手動將桌面的捷徑修
改。

請點選桌面上的捷徑：
[ApenkbdAp4](#)，按右鍵，
選擇 [內容] 。




修改〔目標〕與〔開始位置〕欄的目錄，由
〔C:\Program Files..〕
改成
〔D:\Program Files..〕
再按〔確定〕鈕。




安裝 Qu pen 資料光碟：
將〔Q教學樂〕光碟放入
光碟機，如自動播放，會
出現右圖的畫面，由於教
學光碟的資料與 Qu
System 主程式要放在同一
個目錄中才有作用，故手
動安裝時，請按右上角的
〔X〕，結束自動安裝。
如不會自動播放，不予理
會。




開啟〔我的電腦〕→點選
光碟機〔Qu教學光碟〕右
鍵，選擇〔開啟〕。




在〔QCOPY〕的圖示快速
按二下。




在左邊的〔資料來源〕處，選擇〔ap4〕資料夾，快速點二下，切換資料儲存位置。




如果資料光碟裡有二個以上的檔案，當只點選其中一個檔案，在下方的〔檔案描述〕也只會出現一個檔案描述。



要同時選取多個檔案時，請在選取檔案時，同時按住鍵盤上左邊的〔Ctrl〕鍵，即可多重選取檔案。




變更在右邊〔複製目的地〕的磁碟機代號，因本例的 Qu System 是裝在〔D_DISK〕，故磁碟機也要選〔D_DISK〕。




選擇複製目的地的安裝目錄，並將最後的目錄設在 [ap4] 這個目錄。

請注意，如果是第一次安裝時，在其右欄是沒有任何檔案；若安裝過某科時，會出現曾經裝過某科的檔案。




在確認目錄位置無誤後，請點選 [複製檔案] 鈕。



檔案複製中，請耐心等待。




當 [複製目的地] 右欄出現與 [資料來源] 右欄相同檔案名稱，表示檔案複製完成。按 [離開] 鈕，結束複製檔案。




如果安裝科目只有一個啟動碼時，不用做此動作；有二個以上的啟動碼才必須做以下的步驟。
開啟〔我的電腦〕→點選〔教學光碟〕按右鍵開啟→點選光碟中的 apenkbd.ini 組態設定檔，按右鍵〔開啟〕。




〔全選〕組態設定檔內的編碼內容，再〔複製〕選取的內容。



開啟〔我的電腦〕→
開啟〔D_DISK〕→
開啟〔Program Files〕→
開啟〔ApenkbdAp4〕→
開啟〔ApenkbdAp4_v1〕→
開啟〔apenkbd.ini〕組態設定檔。




先插入一行空白行，再〔貼上〕剛才複製的組態內容。



確認修改無誤後，即可按
〔檔案〕→〔儲存檔案〕
→關閉〔記事本〕。


到此所安裝的 Qu Pen &
Qu Card 即可告一段落。



當安裝 VistaCodec 出現錯誤的解決方法

當安裝 VistaCodec 出現錯誤時，請找到 Qu System
安裝在硬碟中的目錄，再
次執行

VistaCodecs_v515.exe。



當 VistaCodec 出現此畫面，
請點選〔修復〕，
再按〔下一步〕，進行重新安裝。

